

ATW インターネットサービス アカウント設定手順書 Outlook 2019 編 (Outlook 新規設定)

目次

新規アカウント作成	2
-----------------	---

お客様情報

■お客様情報

会社名	
ドメイン	

【サーバー設定情報】

送信メールサーバー :	
受信メールサーバー :	

お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス
URL : <https://www.atw.jp/contact/>

新規アカウント作成


ATWインターネットサービスサーバーへ接続するための、新規アカウントを追加します。

1. [Outlook] 画面の入力欄にメールアドレスを入力し、[詳細オプション] をクリックします。



2. [自分で自分のアカウントを手動で設定] にチェックし、[接続] をクリックします。

3. [詳細設定] 画面が表示されるので、[POP] をクリックします。



4. 「POP アカウントの設定」画面が表示されたら、以下のように設定します。



・受信メール

サーバー： **サーバ設定情報に記載の受信サーバ名**

ポート： **995**

このサーバーでは暗号化された接続（SSL/TLS）が必要： **チェックあり**

セキュリティで保護されたパスワード認証（SPA）でのログインが必要： **チェックなし**

・送信メール

サーバー： **サーバ設定情報に記載の送信サーバ名**

ポート： **465**

暗号化方法： **SSL/TLS**

セキュリティで保護されたパスワード認証（SPA）でのログインが必要： **チェックなし**

入力できたら、[次へ]ボタンをクリックします。

5. 該当メールアカウントのパスワードを入力し、「接続」ボタンをクリックします。




POP アカウントの設定
sample@example.jp (別のユーザー)

パスワード

前に戻る 接続

6. 「アカウントが正常に追加されました」と表示されたら設定完了です。



Outlook

アカウントが正常に追加されました

POP
sample@example.jp

別のメール アドレスを追加

メール アドレス 次へ

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定

完了

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

「問題が発生しました」と表示される場合、入力項目に何らかの誤りがある可能性があります。
「アカウント設定の変更」をクリックし、入力項目をご確認くださいませよう願いたします。

以上でメール設定作業は完了です。新しく作成したアカウントから、ご自分のアドレス宛にテストメールを送っていただき、動作確認を行ってください。正常な動作が確認できない場合は、弊社サポート窓口までお問合せ下さい。